

Unicode HexNumPad

(leading zero's 00 not always required)

â	00E2	ê	0109	ê	00EA	î	00EE	ô	00F4	û	00FB
Ã	00C2	Ê	0108	Ê	00CA	Î	00CE	Ô	00D4	Û	00D9
ä	00E4	é	0107	ë	00EB	ï	00EF	ö	00F6	ü	00FC
Ä	00C4	Ć	0106	Ë	00CB	İ	00CF	Ö	00D6	Ü	00DC
à	00E0	ç	00E7	è	00E8	ì	00EC	ò	00F2	ù	00F9
À	00C0	Ç	00C7	È	00C8	Ì	00CC	Ò	00D2	Û	00D9
á	00E1	ÿ	00FF	é	00E9	í	00ED	ó	00F3	ú	00FA
Á	00C1	Ÿ	0178	É	00C9	Í	00CD	Ó	00D3	Ú	00DA
ã	00E3	ý	00FD	ñ	00F1	ï	0129	ö	00F5	æ	00E6
Ã	00C3	Ý	00DD	Ñ	00D1	İ	0128	Õ	00D5	Æ	00C6
¼	00BC	°	00B0	«	226A	√	221A	¹	00B9	º	2642
½	00BD	€	220A	»	226B	∞	221E	²	00B2	»	2640
¾	00BE	η	03B7	≤	2264	∅	2300	³	00B3	⌘	260F
⅓	215B	\$	00A7	≥	2265	∠	2220	÷	00F7	✓	2713
⅔	215C	□	2610	∧	22C0	≈	2248	®	00AE	~	223C
⅘	215D	☒	2611	∨	22C1	≠	2260	©	00A9	⊙	263A
⅚	215E	☒	2612	±	00B1	≡	2261	™	2122	⊗	2639
A	0391	E	0395	I	0399	N	039D	P	03A1	Φ	03A6
α	03B1	ε	03B5	ι	03B9	ν	03BD	ρ	03C1	φ	03C6
B	0392	Z	0396	K	039A	Ξ	039E	Σ	03A3	X	03A7
β	03B2	ζ	03B6	κ	03BA	ξ	03BE	ς	03C2	χ	03C7
Γ	0393	H	0397	Λ	039B	O	039F	T	03A4	Ψ	03A8
γ	03B3	η	03B7	λ	03BB	ο	03BF	σ	03C3	ψ	03C8
Δ	0394	Θ	0398	M	039C	Π	03A0	Υ	03A5	Ω	03A9
δ	03B4	θ	03B8	μ	03BC	π	03C0	υ	03C5	ω	03C9
\$	0024	£	00A3	¥	00A5	¢	00A2	€	20AC	₹	20A7
■	25A0	↖	2196	↑	2191	↗	2197	↔	2194	↘	21B6
—	25AC	←	2190	•	00B7	→	2192	↑	2195	↗	21B7
◀	25C0	↖	2199	↓	2193	↘	2198			↙	21BA
▲	25B2	↗	21D6	↑	21D1	↗	21D7	↔	21D4	↘	21BB
▶	25B6	←	21D0	▫	25AB	⇒	21D2	⋈	21D5		
▼	25BC	↙	21D9	↓	21D3	↘	21D8			↖	21B5

Bij installatie OS en applicaties wordt in een Europees land codetabel 8859-15 geactiveerd zonder de diakritische tekens. De diakritische tekens komen weer beschikbaar wanneer bij de Computer-systeem-instellingen, als eerste taal 'Amerikaans-Engels' (en daarmee codetabel ISO 8859-1 -ofwel US language-) wordt gebruikt. Het Amerikaans-Engels (Extended ASCII) geldt voor de computer dan als 'thuis taal'. Met de overige lokale systeem land- en taal-instellingen kunnen de normale taal-conventies voor Nederland dan worden ingesteld. Hierna zijn de diakritische tekens weer beschikbaar.

HexNumPad is de Unicode vervanger voor Alt+Keypad. Wanneer geen Unicode (UTF-8) gebruikt wordt is HexNumPad niet van toepassing. Zoek op internet met "Windows HexNumPad" hoe onder Windows register-variabele 'EnableHexNumpad=1' toegevoegd moet worden om HexNumPad te activeren. Onder Windows (XP,2003) druk Alt-toets in, dan de numpad [+] toets, dan de hexcode, en laat de Alt-toets los.

In de meeste Linux, Unix applicaties is HexNumPad al geactiveerd. Start een tekstverwerker. Houdt de [Ctrl]+[Shift] ingedrukt, en druk even op de [u]-toets om de 'hexadecimale-toetsenbord invoer' (-HexNumPad-) te activeren; (prompt u), toets dan de hexcode 00EB (nul,nul, ee,bee), en laat dan pas de [Ctrl]+[Shift] weer los. In sommige applicaties moet de HexNumPad vervolgens afgesloten worden met de Enter- of Spatie-toets.

ShortHexNumPad. Type in LibreOffice de hexadecimale code direct in de tekst en converteer met Alt + X naar diakritisch teken. Een ë wordt dan ingevoerd als eb[Alt+X]